

## FX-ATS: SERVICIO DE MENSAJERIA


Debe Tener Instalado Metatrader 4 En Su PC Antes De Cargar El Sistema De Trading, Si No Lo Tiene Descárguelo Gratis Desde: <http://www.metaquotes.net/files/mt4setup.exe>

- 1) INICIALMENTE SE DEBE ABRIR UNA CUENTA DE CORREO EN [www.inmail24.com](http://www.inmail24.com)  
EN EL SIGUIENTE LINK <http://www.inmail24.com/Regist1.aspx>**


- 2) ABRIR METATARDER, ESCOGER EN EL MENU "HERRAMIENTAS" → "OPCIONES"**



**3) ELEGIR LA PESTAÑA "CORREO ELECTRONICO" Y COLOCAR LO SIGUIENTES DATOS:**



**Presionamos, Probar**



**Presionamos, Aceptar y Observamos la pestaña de diario, (si esta no esta visible se debe hacer Click sobre el siguiente icono o presionar la teclas CTRL + R para logra visualizarla)**



Si todo esta ok, en cuestión de segundos recibirás un mail de prueba a tu casilla de correo y este será el mensaje que indica el éxito de la prueba, de igual manera se puede activar el servicio de envíos a beepers y celulares.

Terminal	Tiempo	Mensaje
	2008.03.21 12:44:54	Mail: 'Test message' has been sent
	2008.03.21 12:43:38	Mail: 'Test message' has been sent

Operaciones | Historial de cuentas | Avisos | Buzón | Diario

## EJ: CELULARES

[311xxxxxxx@comcel.net](mailto:311xxxxxxx@comcel.net)

[315xxxxxxx@movistar.com.co](mailto:315xxxxxxx@movistar.com.co)

Se debe validar con el operador de telefonía la validez del servicio de e-mails, como SMS (mensajes de texto), los costos adicionales y la compatibilidad de los equipos.

Equipos con tecnología GRPS pueden leer correo desde internet directamente.

**NOTA: DEBIDO A LA VOLATILIDAD DEL MERCADO EN PERIODOS INFERIORES A UNA HORA (H1) SOLO SERAN ENVIADAS LAS SEÑALES DE GRAFICAS DE H1 O SUPERIORES, ES NECESARIO TENER UN PC CON CONEXIÓN A INTERNET DONDE SE EJECUTE EL METATRADER 4, Y SE DEJEN ABIERTAS LAS GRAFICAS DE LAS DIVISAS EN LAS QUE QUEREMOS RECIBIR SEÑALES.**

**4) TODO ESTA LISTO, DISFRUTALO!!!**

**SI TODO QUEDO BIEN INSTALADO AHORA EMPEZARAN A LLEGAR LAS SEÑALES NOTIFICADAS EN EL PC**

<b>De:</b>	"Expert Advisor" <fxats@inmail24.com>
<b>Para:</b>	"FXATS" <MAO3K@YAHOO.COM>
<b>Asunto:</b>	SIGNAL FX-ATS
<b>Fecha:</b>	Thu, 15 Nov 2007 18:19:36 +0100 (CET)

SEÑAL DE VENTA (SHORT): USDJPY H4  
PRECIO APERTURA 110.86  
DATE: 2007.11.15 12:21:28

## ERRORES COMUNES

1) Error De Autenticación: Esta Mal Escrito El “Usuario SMTP” y/o “La Contraseña SMTP”

Terminal	Tiempo	Mensaje
	2008.03.21 12:48:22	Mail: login to smtp.inmail24.com failed
	2008.03.21 12:48:22	Mail: 535 5.7.0 Error: authentication failed: authentication failure

Operaciones | Historial de cuentas | Avisos | Buzón | Expertos | **Diario**

2) Error De Rechazo de Mail por Acceso Denegado: El mail correspondiente en el campo “De:” esta mal escrito y/o no es el mismo del campo “Usuario SMTP”

Terminal	Tiempo	Mensaje
	2008.03.21 12:51:17	Mail: 'Test message' failed
	2008.03.21 12:51:17	Mail: 554 5.7.1 <fxats1@inmail24.com>; Sender address rejected: Access denied

Operaciones | Historial de cuentas | Avisos | Buzón | Expertos | **Diario**

3) Error De Conexión: No hay conexión con el servidor de envío de mails

Terminal	Tiempo	Mensaje
	2008.03.21 12:55:18	Mail: error connecting to smtp.inmail.com
	2008.03.21 12:55:17	'592885': connect failed [No hay conexión]

Operaciones | Historial de cuentas | Avisos | Buzón | Expertos | **Diario**

Esta falla puede atribuirse a varias razones:

- El nombre del Servidor esta mal escrito
- No se han colocado los datos de registro al momento de la instalación de la Plataforma Metatrader 4.
- El Firewall del antivirus esta bloqueando todo el trafico TCP/IP del puerto 25 (SMTP)
- Se ha perdido la conexión a internet